Windows 10

راهنمای قدم به قدم نصب سیستم‌عامل


Windows 10


01

Windows 10

پس از ارائه نسخه نهایی Windows 10 در جولای ۲۰۱۵، مایکروسافت به تازگی نسخه جدیدی از Windows 10 را با نام Version 1511 Updated April 2016 عرضه کرده است. این ویرایش دارای ویژگی‌های جدید و بهبودهای بسیاری بوده که از جمله می‌توان به افزایش سرعت ویندوز تا ۳۰٪، اضافه شدن بخشی با نام Find My Device برای یافتن کامپیوتر در صورت مفقود شدن، رفع بسیاری از مشکلات و باگ‌های امنیتی و... اشاره کرد. مایکروسافت امیدوار است با ارائه Windows 10 بتواند بار دیگر موفقیت ویندوزهای XP و 7 را کسب کند.

محصول پیش روی شما، ویرایش نهایی ویندوز ۱۰ آپدیت آوریل ۲۰۱۶ می‌باشد. در داخل دیسک، تمامی نسخه‌ها شامل ویرایش‌های Home، Pro، Education و Enterprise در دو ساختار ۳۲ و ۶۴ بیتی قرار گرفته است. بهترین اکتیویتور آفلاین ویندوز نیز در داخل دیسک قرار گرفته که ویژگی متمایز آن، فعال کردن تمامی قسمت‌های ویندوز و امکان دریافت آپدیت‌ها از Windows Update می‌باشد.









02

راهنمای نصب Windows 10


یکی از اشتباهاتی که بسیاری از کاربران در زمان نصب ویندوز انجام می‌دهند، اجرا کردن مراحل نصب در داخل محیط ویندوز بوده که در بسیاری از موارد به دلیل تفاوت در ساختار ویندوز با پیام خطا مواجه می‌شوند. در ادامه مراحل نصب ویندوز ۱۰ را به صورت قدم به قدم، عنوان خواهیم نمود :



۱- برای نصب کامل و صحیح ویندوز، پس از قرار دادن دیسک، شما می‌بایست ابتدا با مراجعه به BIOS دستگاه خود، اولین راه‌انداز سیستم یا First Boot Device خود را بر روی DVD ROM قرار دهید.




۲- پس از راه‌اندازی مجدد سیستم و در زمان مشاهده پیام، ... Press any key to، کلیدی را از صفحه کلید بفشارید.



۳- با این کار پس از مدت کوتاهی، وارد مراحل نصب ویندوز خواهید شد.

۴- پس از چند لحظه، کادری شامل سه منوی کشویی به نمایش درمی‌آید :

03



- منوی اول : انتخاب زبان نصب ویندوز
- منوی دوم : انتخاب زبان و واحدها
- منوی سوم : انتخاب زبان صفحه کلید

بدون تغییر در تنظیمات فوق، بر روی Next کلیک کنید.

۵- در این بخش دو گزینه قرار دارند :


- Install now :

برای وارد شدن به مراحل نصب ویندوز


- Repair your computer :

برای تعمیر ویندوز قبلی


برای ادامه روی Install now کلیک کنید.




۶- در این صفحه شما می‌توانید بر اساس نیاز خود، یکی از نسخه‌های قرار گرفته در لیست را انتخاب کنید. اگر RAM دستگاه شما، ۳ گیگابایت یا پایین‌تر است، نسخه ۳۲ بیتی (که در لیست با x86 نمایش داده شده) و اگر ۴ گیگابایت یا بالاتر می‌باشد، نسخه ۶۴ بیتی را انتخاب کنید. همچنین به صورت کلی پیشنهاد ما، نصب نسخه Pro از بین گزینه‌های موجود می‌باشد. نسخه Enterpris برای استفاده‌های سازمانی طراحی شده و نصب آن بر روی کامپیوترهای خانگی توصیه نمی‌شود. پس از انتخاب نسخه مورد نظر بر روی Next کلیک کنید.



۷- با انتخاب گزینه I accept the license terms، روی Next کلیک کنید.




۸- اکنون روی گزینه Custom کلیک کنید.




۹- در این بخش تمامی پارتیشن‌های هارد دیسک شما به نمایش درآمده و می‌توانید مکان مورد نظر خود برای نصب ویندوز را انتخاب کنید. گزینه‌های دیگری نیز در پایین این صفحه قرار دارند :

- Refresh : بررسی مجدد حجم درایوها
- Delete : پاک کردن پارتیشن انتخابی
- Format : فرمت پارتیشن انتخاب شده
- New : ساخت یک پارتیشن جدید
- Load Driver : بارگذاری درایور لازم در صورت عدم شناسایی هارد توسط ویندوز
- Extend : تغییر اندازه پارتیشن


در ادامه لازم است تا شما پس از انتخاب پارتیشن مورد نظر خود، آن را فرمت کنید. از آنجاییکه فرمت کردن، کلیه اطلاعات درون درایو را پاک می‌کند، اگر اطلاعات مهمی دارید، قبل از ادامه کار ابتدا از فایل‌های خود یک نسخه پشتیبان تهیه کنید. همچنین ویندوز ۱۰ برای عملکرد صحیح خود یک پارتیشن با حجم ۵۰۰ مگابایت با نام System Reserved ایجاد می‌کند که این موضوع امری طبیعی است.



05




۱۰- پس از انتخاب درایو مورد نظر روی Format کلیک کرده و در کادر باز شده OK را برگزینید. با انتخاب Next، مراحل نصب ویندوز آغاز خواهد شد. بسته به سرعت سیستم، مدت زمان نصب ویندوز متفاوت بوده و شما می‌بایست منتظر بمانید تا مراحل به اتمام برسد.




۱۱- پس از چندین بار Restart شدن، چنانچه یک صفحه آبی رنگ برای وارد کردن سریال به نمایش درآمد، بدون وارد کردن سریال بر روی Do this later در گوشه سمت چپ صفحه کلیک کنید.

۱۲- از آنجاییکه اتصال به اینترنت در ادامه شما را نیازمند به ساخت اکانت مایکروسافت می‌کند، پیشنهاد می‌کنیم در این مرحله سیستم خود را به اینترنت




وصل نکنید و اگر هم سیستم شما به اینترنت متصل است، اتصال اینترنتی آن را موقتاً قطع کنید. اکنون روی گزینه Use Express settings کلیک کنید.

۱۳- در ادامه چنانچه صفحه Who owns this PC به نمایش درآمد، اگر کامپیوتر شما مربوط به شرکت یا سازمان بوده گزینه اول و اگر کامپیوتر شخصی خودتان می‌باشد، گزینه I own it را انتخاب کرده و روی Next کلیک کنید.




۱۴- اکنون شما می‌بایست نام کاربری مورد نظرتان را در بخش User name وارد کرده و در صورت تمایل در هر دو بخش Enter password و Re-enter Password، کلمه عبور مورد نظر خود را وارد کنید. دقت کنید که قرار دادن Password اختیاری می‌باشد. اگر احتمال می‌دهید که امکان دارد، کلمه عبور را فراموش کنید، می‌توانید در بخش Password hint، عبارتی را بنویسید که کلمه عبور را برای شما یادآوری کند.




۱۵- با کلیک بر روی Next مراحل نصب به اتمام رسیده و ویندوز برای اجرای اولیه آماده خواهد شد.

07



تبریک می‌گوییم! شما توانستید مراحل نصب Windows 10 را با موفقیت به پایان برسانید. اکنون تنها مرحله باقی‌مانده، فعال کردن ویندوز می‌باشد.


مراحل فعال‌سازی Windows 10



۱- ابتدا می‌بایست از داخل دیسک ویندوز به پوشه Windows 10 Activator رفته و فایل Setup را اجرا کنید.

۲- روی آیکون ویندوز در کنار گزینه Settings در پایین برنامه کلیک کنید.

۳- اکنون پس از رفتن به سربرگ Activation، روی گزینه EZ-Activator کلیک کنید.



۴- چند لحظه منتظر بمانید تا عبارت Product activation successful در بخش مشکی رنگ به نمایش درآید.

با این کار ویندوز به صورت دائمی فعال شده و با اتصال به اینترنت، به صورت خودکار آخرین آپدیت‌ها را از Windows Update دریافت می‌نماید.